


## BFTZ-MOBIL

Verwendung: Zusatzprogramm zu "BFTZDIRECT" zur schnellen und komfortablen Ausgabe von Geräten über Barcodescanner und Erfassung von Geräteprüfungen vor Ort.

Das Programm wird auf einem Notebook installiert. Die Grunddaten (Inventarnummerntabelle der Geräte und Standorte) werden bei der Installation aus der BFTZ- Datenbank übernommen und können weiterhin per Knopfdruck aktualisiert werden.



Zusätzlich unterstützt das Programm auch die Verwendung von sogenannten "Inventurscannern".

Diese Scanner zeichnen sich durch Robustheit (Schutzart IP65) sowie einfachste Bedienung aus: Nach dem Einschalten werden der Reihe nach alle betroffenen Gerätebarcodes eingescannt. Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen.

1. **Zur Erfassung von Standortänderungen** wird zuerst der Standort (z.B. der Ortsname der Feuerwehr oder das Fahrzeug) eingescannt. Anschließend werden alle ausgegebenen Geräte erfasst.

2. **Schlauchpflege:** Schnelle Erfassung der gewaschenen und geprüften Schläuche. In der teilweise feuchten Arbeitsumgebung ist die wassergeschützte Ausführung des Scanners besonders vorteilhaft.

3. **Füllen von Druckgasflaschen:** Ebenfalls einfache unkomplizierte Handhabung. Alle während des Tages gefüllten Flaschen werden eingescannt.

Nach Auslesen des Scanners werden die Daten über BFTZMobil in die Datenbank auf dem Server übertragen.



## Nötige Einträge in BFTZDIRECT

Zuerst müssen die benötigten "Standort-Barcodes" angelegt werden.

Es gibt zur Zeit per Definition vier unterschiedliche Arten:

1. **Standort- Code** → wird eingetragen in einem beliebigen Gerät über die Bleistift- Funktion im Feld "Standort"

Beginnt immer mit **ST**, gefolgt von bis zu weiteren 6 Ziffern → z.B. **ST001** oder **ST001234**

Standort	Barcode
Atemschutzwerkstatt	ST01
Dachboden	ST001
Fahrzeughalle	ST0001
Feuerwehrhaus	ST00001
Garage	ST000001
Lahstedt, FF	ST1000
Müllersheim, FF	ST1001
Schlauchpflege	SP01
Druckluftwerkstatt	DF1

## 2. Fahrzeug Standort-Kennung

Letzte Änderung	08.12.2009	<b>Fahrzeuge</b>
Inventarnummer	FZ1	X!
Standort-Kennung	FZ123456	X!
Gründer-ID		

Für jedes Fahrzeug wird eine unterschiedliche Standort-Kennung eingetragen.

Hinweis: diese Funktion kann verwendet werden, um Gegenstände einem Fahrzeug-Beladeplan zuzuordnen. → es kann jedoch keine Zuordnung auf einzelne Fächer erfolgen.

Beginnt immer mit **FZ**, gefolgt von bis zu weiteren 6 Ziffern → z.B. **FZ1030**

## 3. Sonderfunktion Schlauchpflege und Standort Schlauchpflege

Beginnt immer mit **SP**, gefolgt von bis zu weiteren 6 Ziffern → z.B. **SP001**

Für die Schlauchpflege wird zuerst einmal der (fest installierte) Barcode in der Waschhalle eingescannt. Anschließend erfolgt das einscannen der geprüften Schläuche.

Beim Übertragen der Daten in die BFTZ- Datenbank wird dann einmal über den Knopf Schlauchpflege diese Funktion ausgeführt.

Sollen diese eingescannten Schläuche auch dem Standort "Schlauchpflege" zugeordnet werden, führt man anschliessend die Funktion Standortänderung aus.

## 4. Sonderfunktion Flaschen füllen und Standort Druckluftwerkstatt

Beginnt immer mit **DF**, gefolgt von bis zu weiteren 6 Ziffern → z.B. **DF001**

Für das Füllen der Flaschen wird zuerst einmal der (fest installierte) Barcode in der Druckluftwerkstatt eingescannt. Anschließend erfolgt das einscannen der gefüllten Flaschen.

Beim Übertragen der Daten in die BFTZ- Datenbank wird dann einmal über den Knopf Druckgasflaschen Füllen diese Funktion ausgeführt.

Sollen diese eingescannten Schläuche auch dem Standort "Schlauchpflege" zugeordnet werden, führt man anschliessend die Funktion Standortänderung aus.

## 1. Standortänderung (mit Kabel- oder Funkscanner)

**Standortänderung** Datum **12.02.07** Änderung durch **W. Schrader** **Der Datensatz ist nicht gebu**

Neuer Standort **Lahstredt, FF** Neues Fahrzeug

Inventarnummer	Gerät	Gerätenummer	Standort	Fahrzeug	Fach
000477	Atenschutzgeräte	2	Lahstredt, FF		
02	Druckluftflaschen	5-27	Lahstredt, FF		
03	Druckluftflaschen	5-02	Lahstredt, FF		
04	Druckluftflaschen	gerät 5-05	Lahstredt, FF		
14	Sprungtuch	TU111	Lahstredt, FF		
15	Luftheber	Heber 1 g	Lahstredt, FF		

Datensatz: **7** von 7

◀ ▶ ⏪ ⏩ ? Änderung durchführen Datensatz löschen drucken zurück

"Vor Ort" werden die ausgegebenen Teile einfach per Scanner (oder per Tastatureingabe) erfasst und gespeichert. Sie können einen Ausgabeschein ausdrucken (siehe letzte Seite).

Es können beliebig Ausgaben nacheinander an unterschiedlichen Orten vorgenommen werden.

Wieder zurück, wird der mobile Rechner mit dem Netzwerk verbunden .

Anschließend können Sie die Daten über den Schaltknopf "Buchung" auf Ihre Datenbank zum Server übertragen.



## Standortänderung/Ausgabebeschein

Standort: Lahstedt,

FF Fahrzeug:

Fach:

Ausgabe durch: W. Schrader

Inventarnummer	Gerät	Gerätenummer
000477	Atemschutzgeräte	2
02	Druckluftflaschen	5-27
03	Druckluftflaschen	5-02
04	Druckluftflaschen	gerät 5-05
14	Sprungtuch	TU111
15	Luftheber	Heber 1 g

Empfangsbestätigung: \_\_\_\_\_